Návod na nastavení IP adresy a DNS ve Windows 7 (podobně i Vista)

1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko Start¹ a na příkaz Ovládací panely.



- 2. Jděte na Síť a Internet > Zobrazit úlohy a stav sítě > Centrum síťových připojení a sdílení.
- 3. Vlevo v centru klikněte na Změnit nastavení adapteru, zobrazí se Síťová připojení (rozuměj síťová rozhraní, porty)

🔾 🔾 🔻 👯 « Sit's Internet 🕨	Centrum síťových připojení a sdílení 🔹 👻	✤ Prohledat Ovládací panely ♀	Constant + Ovládací panely + Síť a Internet + Síťová připojení + + + + + + Prohledat: Síťová připojení
Hlavní ovládací panel	Prohlédněte si základní informace o sít	i a nastavte připojení.	Uspoládet • Zakázat toto siťové zařízení Diagnostikovat toto přípojení »
Spravovat bezdrátové sítě Zménit nastavení adaptéry Zménit pokročilé nastavení sdílení	NX6110 JAW (Tento počítac) Zobrazit aktivní stět Siť v zaměstnání	Cobrasit úplnou mapu Internet Přípojít nebo odpojít Druh přístupu: Internet Přípojíni: adl Beddatov přípojení k stát (UAW)	Becałzove připojení k sbi JAW Broadcom 802.11g – střový adapter V Stevy Jacke by ospojen. V Stevy Jacke by ospojen. V Zařazat Stevy Diagnostika V Přemostit připojení
	Zménit nastavení príce v stil Nastavit nové přípojení nebo sit Umočňuje nastavit bezdřitové, širokopšismové, vytáčané přípojení, připojení adhoc nebo připojení VPN, nebo nastavit směrovač či přistupový bod. Připojit k stil Umočňuje se připojit nebo znovu připojit k bezdristovému, drátovému, telefonickému připojení či připojení VPN.		Vytoviť zátupce Odstanit Pejmenovat Vlastnosti
Víz také Brána Windows Firewall Domácí skupina Možnosti Internetu	Zvolit možnosti domáci skupiny a zállen Wožňuje ziskat pristup k souborům a ti počítačích nebo změnit nastavení sdílení Odstranit potiže Umožňuje diagnostikovat a opravit potiže	kárnám nacházejícím se v jiných siťových e v siti nebo získat informace o řešení potíží.	

4. Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Pozn: kabelové ethernetové připojení se obvykle jmenuje "Připojení k místní sít".

Otevře se okno "Připojení k místní síti - vlastnosti"

ě	Obecné Alternativní konfigurace	
npojit pomocí: 🔮 Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller	Podporuje-li siť automatickou konfiguraci protokolu IP automaticky. V opačném pří poradí správce sítě.	IP, je možné získat nastavení padě vám správné nastavení
Konfigurovat	Získat IP adresu ze serveru DHCP a	utomaticky
V Sdílení souborů a tickáran v sitich Microsoft	Použít následující IP adresu:	
 Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) 	IP adresa:	
🗹 📥 Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4)	Maska podsítě:	
 Vstupně výstupní ovladač mapovače zjištování topolo Odpovídající zařízení zjištování topologie linkové vrst 	Výchozí brána:	4 4 4
• III • •	② Získat adresu serveru DNS automat	icky
Nainstalovat Odinstalovat Vlastnosti	🖳 Použít následující adresy serverů Di	NS:
Popis	Upřednostňovaný server DNS:	
Protokol TCP/IP. Výchozí protokol pro rozlehlé sítě, který zajištuje komunikaci mezi propojenými sítěmi různého druhu.	Alternativní server DNS:	
	Při ukončení ověřit platnost nasta	avení Upřesnit

- 5. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) a potom klikněte na tlačítko Vlastnosti.
- 6. Otevře se vám okno Protokol TCP/IPv4-Vlastnosti.
- 7. Nastavte IP adresu, masku, bránu a adresy DNS serverů. Vyplňte dle informací od Pe3ny net (případně vám pošle/nadiktuje Helpdesk).
- 8. Klikněte na tlačítko "OK". Tímto je změna nastavení provedena.
- 9. Dříve otevřené okno ... připojení vlastnosti zavřete dalším klikem na OK

Upozornění: uvedené hodnoty IP adresy, brány, masky a DNS serverů jsou jen ilustrační.